



Courrier électronique, boîtes de messagerie

Paramètres de connexion à une boîte mél

L'exemple ci-dessous s'appuie sur le logiciel gratuit Thunderbird, disponible sur ce site :

<https://www.thunderbird.net/fr/>

Les valeurs indiquées sont valables pour tout type de logiciel gérant les boîtes méls (Evolution, Outlook, OperaMail, Foxmail, etc.)

Vous avez la possibilité

A) de laisser les messages sur le serveur

ou

B) de les récupérer chez vous.

A) Gérer à distance

Accès aux méls (lire, manipuler)

Le protocole à utiliser est IMAP.

Protocole : **imap**

Port : **143**

sécurité de la connexion : **TLS**

Nom du serveur : imap.**softonweb.net**

Nom d'utilisateur : votre adresse mél, par exemple **test@softonweb.net**

Authentification par **mot de passe normal**

Serveur sortant (envoi des méls)

Protocole : SMTP

Nom du serveur : smtp.**softonweb.net**

Port : **587**


sécurité de la connexion : **TLS**

Authentification par **mot de passe normal**

Avec Thunderbird

Déclarer un nouveau compte existant

Renseigner les informations demandées :



Le logiciel va chercher les paramètres et proposera imap par défaut comme ceci :

The image shows the 'Configurer une adresse électronique existante' (Configure existing email address) dialog box. It contains the following fields and options:

- Votre nom complet :** (Your name, as it will appear)
- Adresse électronique :** (Your existing email address)
- Mot de passe :** (Password)
- ☒ Retenir le mot de passe (Remember password)
- Configuration trouvée en essayant des noms de serveurs courants**
- ☒ IMAP (dossiers distants) ☐ POP3 (conserve les courriels sur votre ordinateur)
- Serveur entrant :** IMAP, imap.softonweb.net, STARTTLS
- Serveur sortant :** SMTP, smtp.softonweb.net, STARTTLS
- Identifiant :** test
- Buttons at the bottom: (Get email address...), **(Manual configuration)**, (Cancel), (Finished)

L'identifiant ne reprend pas l'adresse complète, il faut configurer manuellement

Configurer une adresse électronique existante [X]

Votre nom complet : Votre nom, tel qu'il s'affichera

Adresse électronique : Votre adresse électronique existante

Mot de passe :

☒ Retenir le mot de passe

Configuration trouvée en essayant des noms de serveurs courants

	Nom d'hôte du serveur	Port	SSL	Authentification
Serveur entrant : IMAP	imap.softonweb.net	143	STARTTLS	Mot de passe normal
Serveur sortant : SMTP	smtp.softonweb.net	587	STARTTLS	Mot de passe normal

Identifiant : Serveur entrant : Serveur sortant :

Cliquer sur « Terminer »

Le logiciel va tester la validité du mot de passe


Configurer une adresse électronique existante [X]

Votre nom complet : Votre nom, tel qu'il s'affichera

Adresse électronique : Votre adresse électronique existante

Mot de passe :

☒ Retenir le mot de passe

Vérification du mot de passe... 

	Nom d'hôte du serveur	Port	SSL	Authentification
Serveur entrant : IMAP	imap.softonweb.net	143	STARTTLS	Mot de passe normal
Serveur sortant : SMTP	smtp.softonweb.net	587	STARTTLS	Mot de passe normal

Identifiant : Serveur entrant : Serveur sortant :

Vous devriez aboutir à ceci :

Configurer une adresse électronique existante

Votre nom complet : Votre nom, tel qu'il s'affichera

Adresse électronique : Votre adresse électronique existante


Mot de passe : ☒ Retenir le mot de passe

Mot de passe valide !

Serveur entrant : IMAP Port : 143 SSL : STARTTLS Authentification : Mot de passe normal
 Serveur sortant : SMTP Port : 587 SSL : STARTTLS Authentification : Mot de passe normal
 Identifiant : Serveur entrant : Serveur sortant :

Vérification et options



Dans la colonne de gauche, cliquer sur la nouvelle adresse créée.



Puis sur « [Voir les paramètres pour ce compte](#), pour obtenir le détail ci-dessous :

En cliquant sur « Paramètre serveur » dans la colonne de gauche ...

Se reporter à la documentation de Thunderbird pour modifier à votre grès les options (signature, etc.)



B) Télécharger son courrier

Récupération des méls sur votre ordinateur

Il s'agit du protocole pop ou pop3

Serveur d'accès :

Protocole : **pop3**

Port : **110**

sécurité de la connexion : **TLS**

Nom du serveur : **pop3.softonweb.net**

Nom d'utilisateur : votre adresse mél, par exemple **test@softonweb.net**

Authentification par **mot de passe normal**

Serveur sortant (envoi des méls)

Protocole : SMTP

Nom du serveur : **smtp.softonweb.net**

Port : **587**

sécurité de la connexion : **TLS**

Authentification par **mot de passe normal**

Avec Thunderbird

Les étapes sont les même, à une option près , celle-ci :

et en fin de procédure, configurer manuellement de la même manière, les valeurs différent pour le serveur entrant : pop3 et non imap

Configurer une adresse électronique existante [X]

Votre nom complet : Votre nom, tel qu'il s'affichera

Adresse électronique : Votre adresse électronique existante

Mot de passe : ☒ Retenir le mot de passe

Configuration trouvée en essayant des noms de serveurs courants

☐ IMAP (dossiers distants) ☒ POP3 (conserve les courriels sur votre ordinateur)

Serveur entrant : POP3, pop3.softonweb.net, STARTTLS

Serveur sortant : SMTP, smtp.softonweb.net, STARTTLS

Identifiant : test

Corriger l'identifiant de la même façon :

...

Configurer une adresse électronique existante [X]

Votre nom complet : Votre nom, tel qu'il s'affichera

Adresse électronique : Votre adresse électronique existante

Mot de passe : ☒ Retenir le mot de passe

Configuration trouvée en essayant des noms de serveurs courants

	Nom d'hôte du serveur	Port	SSL	Authentification	
Serveur entrant :	POP3	pop3.softonweb.net	110	STARTTLS	Mot de passe normal
Serveur sortant :	SMTP	smtp.softonweb.net	587	STARTTLS	Mot de passe normal

Identifiant : Serveur entrant Serveur sortant :

Pour la « vérification et les options » suivre le procédure ci-dessus pour imap, même chapitre.

Nous restons à votre disposition pour vous aider en cas de difficulté.

L'équipe Softonweb.